

DokuWiki auf einen anderen Server übertragen

DokuWiki hat keine Menüfunktion „Auf anderen Server verschieben“. Du überträgst den **aktuellen Bestand** (Seiten, Medien, Konfiguration) per **rsync** oder per **tar + scp**.

Voraussetzung

* SSH-Zugang zum **Zielserver** (siehe [VS Code SSH-Verbindung](#)) * Auf dem Zielserver ist DokuWiki bereits installiert (gleiche oder neuere Version), und du kennst den Pfad zur DokuWiki-Installation dort.

Methode 1: rsync (aktuellen Stand übertragen)

Auf deinem Rechner (oder vom Quellserver) in einer Konsole ausführen:

Befehl (Pfade anpassen):

```
rsync -avz --delete \  
  /srv/stack/dokuwiki/data/ \  
  BENUTZER@ZIELSERVER:/PFAD/ZUM/DOKUWIKI/data/
```

* `/srv/stack/dokuwiki/data/` = Pfad zur data-Ordner auf dem **Quellserver** (dokumlm.p4s24.de). Wenn du den Befehl direkt auf dem Quellserver ausführst, ist das der lokale Pfad. * `BENUTZER@ZIELSERVER` = deine SSH-Anmeldung am **Zielserver** (z. B. `root@neuer-server.example.com`). * `/PFAD/ZUM/DOKUWIKI/data/` = Pfad zur data-Ordner der DokuWiki-Installation **auf dem Zielserver**.

Optional Konfiguration mit übertragen:

```
rsync -avz \  
  /srv/stack/dokuwiki/conf/ \  
  BENUTZER@ZIELSERVER:/PFAD/ZUM/DOKUWIKI/conf/
```

-a = Archiv (Rechte, Zeiten erhalten), -v = Ausgabe, -z = komprimieren. `--delete` bei data löscht auf dem Ziel Dateien, die es auf der Quelle nicht mehr gibt (echte Spiegelung).

Methode 2: Komplettes Backup als Archiv, dann kopieren

1. Auf dem Quellserver (dokumlm) ein Archiv erstellen:

```
cd /srv/stack/dokuwiki
```

```
tar czvf dokuwiki-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz data/ conf/
```

Es entsteht z. B. dokuwiki-backup-20260128.tar.gz im aktuellen Ordner.

2. Archiv auf den Zielserver kopieren:

```
scp dokuwiki-backup-*.tar.gz BENUTZER@ZIELSERVER:/tmp/
```

3. Auf dem Zielserver auspacken:

```
cd /PFAD/ZUM/DOKUWIKI  
tar xzvf /tmp/dokuwiki-backup-*.tar.gz
```

Danach ggf. Rechte setzen (z. B. `chown -R www-data:www-data data conf`), je nach Webserver-Benutzer.

Kurz: Ein Befehl für rsync

Wenn du **vom Quellservers** aus den aktuellen data-Stand auf einen anderen Server spiegelst (Ersetze BENUTZER, ZIELSERVER und ZIELPFAD):

```
rsync -avz --delete /srv/stack/dokuwiki/data/  
BENUTZER@ZIELSERVER:/ZIELPFAD/data/
```

Damit ist der **aktuelle Bestand** (alle Seiten und Medien) auf dem anderen Server.

From:
<http://doku.p4s24.de/> - PL

Permanent link:
http://doku.p4s24.de/de:verwaltung:dokuwiki_auf_anderen_server_uebertragen

Last update: 2026/02/07 07:29

